


Como o PJe distribui um processo

Antes de começar
Chegou um processo novo



O QUE CADA COR SIGNIFICA:

Na disputa

Não recebe distribuição

Não tem competência

Fora da distância máxima

Repescado pelos 25%

Elegível para o sorteio

Sorteado

O PROCESSO

◀

0600456-78.2026.6.26.0001

Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)

Abuso de poder econômico · Abuso de poder político

OS PESOS DESTESSE PROCESSO

Classe judicial

definido no cadastro da classe

3

Assunto

maior peso entre os assuntos

2

Partes

5 no polo passivo → peso 3

3

Prevenção

vale 1 (não é incidental)

1

Cargo

igual p/ todos (diretriz JE)

1

Peso do processo

3 × 3 × 2 = 18

Peso da distribuição

(18 × 1) × 100 ÷ 1 = 1.800

QUEM ESTÁ CONCORRENDO

Cada barra é a carga de trabalho (acumulador) de um cargo

As zonas eleitorais aparecem aqui quando os **órgãos da jurisdição** são listados — no passo 1.

ACOMPANHE AQUI

PJe · Informações da Distribuição

É isto que o servidor vê no sistema. Cada passo do algoritmo grava uma linha aqui (a aba “Itens do Log”).

Ainda não há registros — o processo acabou de chegar.


Chegou um processo novo

Um processo acabou de ser autuado e precisa cair em algum órgão julgador. Vamos acompanhar, passo a passo, como o PJe decide o destino dele — exatamente o que fica registrado na tela Informações da Distribuição.

← Voltar

Começar →

Como o PJe distribui um processo



▲ Peso da distribuição = 1.800

QUEM ESTÁ CONCORRENDO

Cada barra é a carga de trabalho (acumulador) de um cargo



ACOMPANHE AQUI

PJe · Informações da Distribuição

É isto que o servidor vê no sistema. Cada passo do algoritmo grava uma linha aqui (a aba “Itens do Log”).

Item


Dimensão espacial
Jurisdição: Comarca da Capital
Órgãos judiciais selecionados: [1ª Zona Eleitoral] [2ª Zona Eleitoral] [3ª Zona Eleitoral] [4ª Zona Eleitoral] [5ª Zona Eleitoral] [6ª Zona Eleitoral]

1 resultado(s) encontrado(s)

1

Recuperar os órgãos da jurisdição

O sistema começa olhando TODOS os órgãos julgadores que existem naquela jurisdição. Ainda não filtrou nada — é a foto completa de quem poderia, em tese, receber o processo.



▲ Peso da distribuição = 1.800

QUEM ESTÁ CONCORRENDO

Cada barra é a carga de trabalho (acumulador) de um cargo



ACOMPANHE AQUI

PJe · Informações da Distribuição

É isto que o servidor vê no sistema. Cada passo do algoritmo grava uma linha aqui (a aba “Itens do Log”).

Item

Dimensão espacial
Jurisdição: Comarca da Capital
Órgãos judiciais selecionados: [1ª Zona Eleitoral] [2ª Zona Eleitoral] [3ª Zona Eleitoral] [4ª Zona Eleitoral] [5ª Zona Eleitoral] [6ª Zona Eleitoral]

Dimensão material e procedimental
Órgãos judiciais selecionados: [1ª Zona Eleitoral] [2ª Zona Eleitoral] [3ª Zona Eleitoral] [4ª Zona Eleitoral] [5ª Zona Eleitoral]

2 resultado(s) encontrado(s)

2

Filtrar os órgãos competentes


Agora ficam só os órgãos que têm competência para aquela classe e assunto. Quem não julga esse tipo de processo sai da lista aqui.

← Voltar

Próximo passo →

Como o PJe distribui um processo

Filtrar cargos ativos e que recebem distribuição



O QUE CADA COR SIGNIFICA: ■ Na disputa ■ Não recebe distribuição ■ Não tem competência ■ Fora da distância máxima ■ Repescado pelos 25% ■ Elegível para o sorteio ■ Sorteado

▲ Peso da distribuição = 1.800

QUEM ESTÁ CONCORRENDO

Cada barra é a carga de trabalho (acumulador) de um cargo



ACOMPANHE AQUI

PJe · Informações da Distribuição

É isto que o servidor vê no sistema. Cada passo do algoritmo grava uma linha aqui (a aba “Itens do Log”).

Item

Dimensão espacial
Jurisdição: Comarca da Capital
Órgãos judiciais selecionados: [1ª Zona Eleitoral] [2ª Zona Eleitoral] [3ª Zona Eleitoral] [4ª Zona Eleitoral] [5ª Zona Eleitoral] [6ª Zona Eleitoral]

Dimensão material e procedimental
Órgãos judiciais selecionados: [1ª Zona Eleitoral] [2ª Zona Eleitoral] [3ª Zona Eleitoral] [4ª Zona Eleitoral] [5ª Zona Eleitoral]

2 resultado(s) encontrado(s)

3


Filtrar cargos ativos e que recebem distribuição

Dentro de cada órgão, o que conta é o CARGO. Cargo inativo ou que não está marcado para receber distribuição sai. Aqui a 5ª Zona sai porque o cargo dela não está recebendo distribuição. Estes dois passos não geram linha própria no log — os valores entram no passo seguinte.

← Voltar

Próximo passo →

Como o PJe distribui um processo



▲ Peso da distribuição = 1.800

QUEM ESTÁ CONCORRENDO

Cada barra é a carga de trabalho (acumulador) de um cargo



ACOMPANHE AQUI

PJe · Informações da Distribuição

É isto que o servidor vê no sistema. Cada passo do algoritmo grava uma linha aqui (a aba “Itens do Log”).

Item

Dimensão espacial
Jurisdição: Comarca da Capital
Órgãos judiciais selecionados: [1ª Zona Eleitoral] [2ª Zona Eleitoral] [3ª Zona Eleitoral] [4ª Zona Eleitoral] [5ª Zona Eleitoral] [6ª Zona Eleitoral]

Dimensão material e procedimental
Órgãos judiciais selecionados: [1ª Zona Eleitoral] [2ª Zona Eleitoral] [3ª Zona Eleitoral] [4ª Zona Eleitoral] [5ª Zona Eleitoral]

Distância máxima de distribuição: 4.000.

3 resultado(s) encontrado(s)


4

Aplicar a distância máxima

A distância máxima é a diferença de carga permitida entre os cargos. Quem está muito acima do colega mais "leve" fica de fora — para não sobrecarregar ainda mais quem já tem muito serviço. Aqui o limite é 10.100 (o menor acumulador, 6.100, mais a distância máxima de 4.000).

← Voltar


Próximo passo →



▲ Peso da distribuição = 1.800

QUEM ESTÁ CONCORRENDO

Cada barra é a carga de trabalho (acumulador) de um cargo



Atenção: a 2ª e a 4ª Zonas estavam as duas fora do limite vermelho. A 2ª foi sorteada para participar mesmo assim — foi o **fator de 25%**, que torna a distribuição menos previsível. A 4ª não teve a mesma sorte e continua fora.

ACOMPANHE AQUI

PJe · Informações da Distribuição

É isto que o servidor vê no sistema. Cada passo do algoritmo grava uma linha aqui (a aba “Itens do Log”).

Item

Dimensão espacial
Jurisdição: Comarca da Capital
Órgãos judiciais selecionados: [1ª Zona Eleitoral] [2ª Zona Eleitoral] [3ª Zona Eleitoral] [4ª Zona Eleitoral] [5ª Zona Eleitoral] [6ª Zona Eleitoral]

Dimensão material e procedimental
Órgãos judiciais selecionados: [1ª Zona Eleitoral] [2ª Zona Eleitoral] [3ª Zona Eleitoral] [4ª Zona Eleitoral] [5ª Zona Eleitoral]

Distância máxima de distribuição: 4.000.

Cargos elegíveis (após aplicação da distância máxima): [Juiz Eleitoral-1ª Zona Eleitoral] [Juiz Eleitoral-2ª Zona Eleitoral][Juiz Eleitoral-3ª Zona Eleitoral]

4 resultado(s) encontrado(s)


5

Selecionar cargos elegíveis (com o fator de 25%)

Aqui entra o detalhe que mais confunde: mesmo um cargo que ficou FORA da distância máxima ainda tem 25% de chance de ser "repescado" para o sorteio. Serve para a distribuição ser menos previsível. A 2ª Zona estava fora do limite, mas foi repescada — por isso ela aparece na lista de elegíveis com o acumulador bem acima dos demais.

← Voltar


Próximo passo →



▲ Peso da distribuição = 1.800

QUEM ESTÁ CONCORRENDO

Cada barra é a carga de trabalho (acumulador) de um cargo



ACOMPANHE AQUI

PJe · Informações da Distribuição

É isto que o servidor vê no sistema. Cada passo do algoritmo grava uma linha aqui (a aba “Itens do Log”).

Item

Dimensão espacial
Jurisdição: Comarca da Capital
Órgãos judiciais selecionados: [1ª Zona Eleitoral] [2ª Zona Eleitoral] [3ª Zona Eleitoral] [4ª Zona Eleitoral] [5ª Zona Eleitoral] [6ª Zona Eleitoral]

Dimensão material e procedimental
Órgãos judiciais selecionados: [1ª Zona Eleitoral] [2ª Zona Eleitoral] [3ª Zona Eleitoral] [4ª Zona Eleitoral] [5ª Zona Eleitoral]

Distância máxima de distribuição: 4.000.

Cargos elegíveis (após aplicação da distância máxima): [Juiz Eleitoral-1ª Zona Eleitoral] [Juiz Eleitoral-2ª Zona Eleitoral][Juiz Eleitoral-3ª Zona Eleitoral]

Órgão julgador sorteado: 1ª Zona Eleitoral.

Cargo sorteado: Juiz Eleitoral.

6 resultado(s) encontrado(s)


6

Sortear um cargo entre os elegíveis

Entre os elegíveis, o sistema sorteia. Quem está com menos carga tem mais chance, mas o resultado não é garantido. Saiu a 1ª Zona Eleitoral.

← Voltar


Próximo passo →



▲ Peso da distribuição = 1.800

QUEM ESTÁ CONCORRENDO

Cada barra é a carga de trabalho (acumulador) de um cargo



PJe · Informações da Distribuição

É isto que o servidor vê no sistema. Cada passo do algoritmo grava uma linha aqui (a aba “Itens do Log”).

Item

- Dimensão espacial

Jurisdição: Comarca da Capital

Órgãos judiciais selecionados: [1ª Zona Eleitoral] [2ª Zona Eleitoral] [3ª Zona Eleitoral] [4ª Zona Eleitoral] [5ª Zona Eleitoral] [6ª Zona Eleitoral]
- Dimensão material e procedimental

Órgãos judiciais selecionados: [1ª Zona Eleitoral] [2ª Zona Eleitoral] [3ª Zona Eleitoral] [4ª Zona Eleitoral] [5ª Zona Eleitoral]
- Distância máxima de distribuição: 4.000.
- Cargos elegíveis (após aplicação da distância máxima): [Juiz Eleitoral-1ª Zona Eleitoral] [Juiz Eleitoral-2ª Zona Eleitoral][Juiz Eleitoral-3ª Zona Eleitoral]
- Órgão julgador sorteado: 1ª Zona Eleitoral.
- Cargo sorteado: Juiz Eleitoral.
- Peso processual: 18.
- Peso de distribuição: 1.800.

8 resultado(s) encontrado(s)

7


Atualizar o acumulador do cargo sorteado

Por fim, o peso da distribuição é somado ao acumulador do cargo sorteado — é assim que o sistema "lembra" da carga de cada um para os próximos sorteios. O peso processual aqui é 18 e o peso de distribuição é 1.800.

← Voltar

Próximo passo →


Como o PJe distribui um processo



▲ Peso da distribuição = 1.800

QUEM ESTÁ CONCORRENDO

Cada barra é a carga de trabalho (acumulador) de um cargo



PJe · Informações da Distribuição

É isto que o servidor vê no sistema. Cada passo do algoritmo grava uma linha aqui (a aba “Itens do Log”).

Item
Dimensão espacial Jurisdição: Comarca da Capital Órgãos judiciais selecionados: [1ª Zona Eleitoral] [2ª Zona Eleitoral] [3ª Zona Eleitoral] [4ª Zona Eleitoral] [5ª Zona Eleitoral] [6ª Zona Eleitoral]
Dimensão material e procedimental Órgãos judiciais selecionados: [1ª Zona Eleitoral] [2ª Zona Eleitoral] [3ª Zona Eleitoral] [4ª Zona Eleitoral] [5ª Zona Eleitoral]
Distância máxima de distribuição: 4.000.
Cargos elegíveis (após aplicação da distância máxima): [Juiz Eleitoral-1ª Zona Eleitoral] [Juiz Eleitoral-2ª Zona Eleitoral][Juiz Eleitoral-3ª Zona Eleitoral]
Órgão julgador sorteado: 1ª Zona Eleitoral.
Cargo sorteado: Juiz Eleitoral.
Peso processual: 18.
Peso de distribuição: 1.800.

8 resultado(s) encontrado(s)



Pronto — o processo tem destino

É exatamente isso que o servidor vê na tela Informações da Distribuição: uma linha com o tipo "S" (por sorteio), o órgão e o cargo de destino — e, ao abrir, todo esse passo a passo que acabamos de percorrer.